


E-Mailkonto einrichten in Outlook 2007


20.03.2009

Damit Sie ihre E-Mails direkt auf ihrem Computer betrachten können, muss ein E-Mail-Konto in einem E-Mailprogramm eingerichtet werden. In der folgenden Anleitung wird gezeigt wie Sie ein E-Mail-Konto im Outlook 2007 einrichten können.

1. Im Outlook 2007 unter dem Menüpunkt „Extras“, auf „Kontoeinstellungen“ klicken.



2. Auf „Neu...“ klicken



3. Aktivieren Sie die Checkbox „**Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren**“ und klicken Sie anschliessend auf „**Weiter**“.

4. Auswahlpunkt Internet-E-Mail auswählen und auf Weiter klicken. Anschliessend die gewünschten Felder ausfüllen.

Tragen Sie hier Ihren Namen ein.
Bsp: Vorname
Nachname (Name ist für Empfänger sichtbar).

Tragen Sie hier die gewünschte E-Mail Adresse ein die Sie einrichten möchten. Bsp:
vorname.nachname@ihrewebseite.com

Posteingangsserver/
Postausgangsserver:
mail.ihrewebseite.ch
Bsp: mail.2sic.com

Tragen Sie hier Ihren Benutzernamen ein und das dazugehörige Passwort. Der Benutzername ist ohne Domäne anzugeben: Bsp:
vorname.nachname

5. Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie bitte auf „**Weitere Einstellungen**“.

Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Absender
E-Mail-Adresse: Mailkonto@ihrewebseite.com

Serverinformationen
Kontotyp: POP3
Posteingangsserver: mail.ihrewebseite.com
Postausgangsserver (SMTP): mail.ihrewebseite.com

Anmeldeinformationen
Benutzername: Mailkonto
Kennwort: *****
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontoeinstellungen testen ...

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

6. Wechseln Sie zum Register „**Postausgangsserver**“ und aktivieren Sie die Checkbox.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein **Postausgangsserver** Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
 Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
 Anmelden mit
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
 Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

7. Klicken Sie anschliessend auf „**OK**“ und danach auf „**Weiter**“ und „**Fertig stellen**“.